



# SinClic

Versión 0.9

## Manual del usuario

### Contenido

Objetivo.....	1
Autores y distribución.....	1
Forma de uso.....	2
Cambio de idioma .....	2
Requerimientos técnicos.....	2
Observaciones.....	2
Contacto.....	3

### Objetivo

*SinClic* permite al usuario deshabilitar los clics del mouse, así como el movimiento del puntero y la rueda de scroll.

De esta forma, en el área de atención a la diversidad por ejemplo, se puede facilitar el trabajo de un alumno con discapacidad motriz mientras utiliza otro software, evitando clics involuntarios; o dejar el puntero inmóvil en un lugar de la pantalla para que pueda hacer clics pero siempre sobre la misma ubicación, etc.

### Autores y distribución

*SinClic* es **software libre** y, como tal, puede ser utilizado, copiado, e incluso modificado, siempre que se mantenga la autoría y esta licencia.

Programación de la anulación de clics y puntero: Sergio Ruau  
Programación del módulo residente y opciones de conf.: Antonio Sacco  
Diseño y documentación: Sergio Ruau y Antonio Sacco

Se distribuye bajo la licencia GPL ("GNU Public License", versión 3). Usted puede redistribuirlo y/o modificarlo bajo los términos de esa licencia tal y como ha sido publicada por la Free Software Foundation en la versión 3 o cualquier versión posterior.

Ha sido creado con la esperanza de que sea útil, pero sin ninguna garantía.

Puede consultar la versión original de la licencia (en inglés) en la página <http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html> o bien su traducción (no oficial) al español en <http://www.spanish-translator-services.com/espanol/t/gnu/gpl-ar.html>

## **Forma de uso**

Luego de ejecutar el programa y pasar la pantalla de presentación con clic en el botón "Aceptar", se podrán observar varias casillas para marcar y cuatro botones.

Las primeras permiten inhabilitar cada clic del mouse, su movimiento, o la rueda de scroll, según se indica al lado de cada una. Al marcar una casilla, la acción que se indica a su derecha queda automáticamente deshabilitada hasta que se la desmarque. Se debe tener en cuenta que si, por ejemplo, se marca con un clic la casilla de inhabilitación del "clic izquierdo", no se podrá desmarcar la misma con un nuevo clic (ya que estará desactivado). Sin embargo, se puede desmarcar la casilla con la combinación de teclas que se indica entre paréntesis en cada caso (por ejemplo CTRL+ALT+I para el clic principal), o a través de las teclas "TAB" y la barra espaciadora.

El botón "Ocultar" (o la combinación de teclas CTRL+ALT+O) oculta el programa dejando sólo un ícono en la barra del sistema (en el rincón inferior derecho del escritorio, al lado del reloj). Para volver a poner el programa visible se puede hacer clic sobre su ícono, o volver a presionar la combinación de teclas CTRL+ALT+O.

El botón "Información" muestra la ventana del inicio, que despliega información relacionada con la licencia y los autores del software, y permite abrir este manual.

El botón "Opciones" visualiza el menú del mismo nombre (en la parte superior de la ventana), sobre el cual luego se puede hacer clic para cambiar el idioma y si debe escucharse un beep (si la opción está marcada) al realizar con el mouse una acción deshabilitada.

Por último, el botón "Cerrar" (o la combinación de teclas CTRL+ALT+C) termina la ejecución del programa, volviendo a habilitar cualquier acción del mouse que se encontrase deshabilitada.

## **Cambio de idioma**

Para cambiar el idioma se debe abrir el menú "Opciones" (con un clic sobre el botón del mismo nombre, o con la combinación de teclas ALT+O), y elegir la opción "Idioma". Un cuadro de diálogo permitirá elegir entre los archivos de idioma que hayan sido instalados con el programa (con extensión .lng), tras lo cual todas las opciones cambiarán automáticamente al idioma seleccionado.

## **Requerimientos técnicos**

*SinClic* funciona en cualquier computadora de tipo PC compatible con Windows 98, Me, XP, 2000, Vista o Seven.

## **Observaciones**

Vale aclarar que si se modifica la configuración del mouse para zurdos, desde el Panel de Control de Windows (intercambiando los botones), la casilla que indica "Clic

izquierdo" se estará refiriendo al clic principal, que en este caso será el derecho, y viceversa.

Si por alguna razón se hubieran deshabilitado los clics, el programa no estuviera visible y no se lograra restaurar el normal funcionamiento del mouse, la combinación de teclas CTRL+ALT+C ofrecerá la posibilidad de cerrar el software, la que se podrá aceptar simplemente presionando Enter (o ALT+TAB hasta llegar al programa y luego Enter), volviendo todo de esta forma al estado habitual.

## **Contacto**

Se agradecerá cualquier comentario o sugerencia enviada por mail a través de las direcciones ***info [a r r o b a] antoniosacco.com.ar*** y ***s\_ruau [a r r o b a] yahoo.es***